

??? ?????????? ???????
??????

??????? batch-??????

Можете скачать и выполнить файл во вложении. Он сделает это автоматически [set_disk.bat](#)

?????? ?????????????? ???????????????

Как подключить сетевой диск вручную в Windows:

Открыть Проводник (Win + E) В левой панели кликнуть правой кнопкой на "Этот компьютер" Выбрать "Подключить сетевой диск" Выбрать букву диска (например, O: для обновлений) В поле "Папка" ввести: \172.16.1.130\obnov Поставить галочку "Восстанавливать подключение при входе в систему" Нажать "Готово"

????????? ?????????? ?????????? ???
????????????????

??????? : 172.16.1.130 (mit130)

Буква диска	Сетевой путь	Название папки	Описание	Назначение
O:	\\172.16.1.130\obnov	obnov	Обновления 1С	Папка для хранения обновлений платформы и конфигураций 1С:Предприятие
K:	\\172.16.1.130\Клиенты	Клиенты	Базы клиентов	Папка с базами данных клиентов и рабочими файлами

Буква диска	Сетевой путь	Название папки	Описание	Назначение
P:	\\172.16.1.130\Поставки	Поставки	Электронные поставки	Папка для электронных документов поставок и обмена данными
I:	\\172.16.1.130\install	install	Дистрибутивы	Папка с установочными файлами и дистрибутивами программ

???????????????? ??????????????

???????????????? ??????????????

- **Сервер:** mit130 (IP: 172.16.1.130)
- **Протокол:** SMB/CIFS (Samba)
- **Тип доступа:** Гостевой (без пароля)
- **Права доступа:** Чтение и запись для всех папок
- **Автоподключение:** Да (persistent connection)

???????????? ??? ????????????????? ????? ?????????

- **O** = Обновления
- **K** = Клиенты
- **P** = Поставки
- **I** = Install (дистрибутивы)

????????? ??? ????????????? ?????????????????

```
REM Показать все подключенные сетевые диски
net use

REM Отключить конкретный диск (если нужно)
net use O: /delete
net use K: /delete
net use P: /delete
net use I: /delete
```

Revision #1

Created 2025-07-07 11:55:19 UTC by Admin

Updated 2025-07-07 12:18:14 UTC by Admin